

Procedura di sicurezza: Procedura vestizione e svestizione dispositivi di protezione individuale

Fase di lavoro: Operazioni di pulizia e sanificazione

La seguente procedura descrive le modalità di vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale per precauzioni da contatto e droplet, consistenti in:

- Togliere ogni monile e oggetto personale e indossare la divisa;
- Eseguire la vestizione in un ambiente idoneo quale, se presente, l'antistanza o zona filtro della stanza di isolamento;
- Se possibile, rispettare la sequenza indicata davanti a uno specchio oppure sotto l'osservazione di un secondo operatore addestrato;
- Controllare l'integrità dei dispositivi di protezione individuale;
- Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone (si riportano le indicazioni per la corretta frizione delle mani);
- Indossare il camice idrorepellente con polsini;
- Indossare un paio di guanti;
- Indossare una mascherina chirurgica;
- Indossare gli occhiali di protezione o, se non disponibili, schermo protettivo;
- In caso di procedure che generano aerosol, indossare la maschera filtrante FFP2 o FFP3 ed effettuare la prova di tenuta;
- Indossare gli occhiali di protezione o, se non disponibili, schermo protettivo.

Al termine delle attività, procedere alla svestizione, cioè alla rimozione dei dispositivi di protezione individuali, in una zona dedicata, e rispettando le seguenti regole comportamentali:

- Evitare qualsiasi contatto con i dispositivi di protezione individuale potenzialmente contaminati e il viso, le mucose, al cute;
- Decontaminare i dispositivi di protezione individuale riutilizzabili (occhiali di protezione e schermo);
- Smaltire i dispositivi di protezione individuale monouso, nell'apposito contenitore nell'area di svestizione;
- Se possibile, rispettare la sequenza indicata davanti a uno specchio oppure sotto l'osservazione di un secondo operatore addestrato che si mantiene a distanza di almeno un metro dall'operatore potenzialmente contaminato;
- Rimuovere il camice unitamente ai guanti, e smaltire nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo;
- Effettuare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone;
- Rimuovere gli occhiali di protezione e lo schermo, e posizionarli nel contenitore ad hoc predisposto per la successiva decontaminazione e riutilizzo;
- Rimuovere la mascherina chirurgica maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
- Se utilizzato per procedure che generano aerosol, rimuovere il filtrante FFP2 o FFP3, maneggiandolo dalla parte posteriore e smaltirlo nel contenitore;
- Effettuare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.